EVISTINHA DO

CD-ROM

nformática Prática e Descomplicada

EDITORA EUROPA

WINDOWS 120 DICAS & TRUQUES

oluções para aproveitar melhor seu Windows

Parte integrante da Edição Especial de 10º Aniversário da Revista do CD-ROM.
Não pode ser vendido separadamente



WINDOWS 120 DICAS & TRUQUES

por:
Paulo Basso Jr.

EDITORA EUROPA

REVISTA DO CD-ROM
Informática Pública e Personalizada

Editor e Diretor Responsável: Aydano Roriz

Diretor Editorial: Roberto Araújo

Redação
Redator-chefe: Luiz Siqueira
Editor-assistente: Paulo Basso Jr.
Chefe de Arte: Welby Dantas
Editor de Arte: Caio Martinelli
Revisão de Texto: Fernanda Figueiredo e Marianna Russo
Jornalista Responsável: Roberto Araújo MTb.10.766
Colaboraram nesta edição: Rodolfo Mello

Euroimagem: Valério Romahn

Internet: Cassio Narciso e Rodrigo Mourão

Propaganda: Leticia Nunes
Diretor Operacional: Abilio P. Cunha
Publicidade São Paulo
Ligue (0xx11) 3038 + ramal desejado
Gerentes de Negócios: Rodrigo Cunha (r. 5097) e Mauricio Dias (r. 5093)
Executivos de Negócios: Alessandro Donadio (r. 5095), Angela Taddeo (r. 5092), Claudia Alves (r. 5096.) Elisangela Xavier (r. 5091) e Flávia Pinheiro (r. 5105)
Coordenador de Classificados: Nickolas Suzuki (r. 5090)
Contatos: Gianpaolo Iarussi (r. 5103), Raphael Gherardi (r. 5084), Rodrigo Sacomani (r. 5082) e Vinicius Christe (r. 5094)
Assistente de Publicidade: Rodrigo Barros (r. 5098)
E-mail: publicidade@europanet.com.br

Publicidade Outras Praças
Brasília (0xx61) 326-0205 – New Business
Paraná (0xx41) 3023-8238 – GRP Mídia
Rio G. do Sul (0xx51) 3232-3176 – Julmara Figueirò
Santa Catarina (0xx48) 247-7804 – Yuri representações
Publicidade EUA e Canadá: Global Media
Fone 00xx1 (650) 306-0880 – Fax: 00xx1 (650) 306-0890
Circulação e Promoção
João Alexandre, Ézio S. Vicente, Jackeline Monjarás e Marcelo Diniz

Atendimento Pessoa Jurídica:
Joelma Dantas (r. 5104) joelma@europanet.com.br
Desenvolvimento de Pessoal: Tânia Marilia Ribeiro

Atendimento ao Assinante
Telefone São Paulo: (0xx11) 3038-5050
Telefone outros estados: 0800-557667
Fabiana Lopes (Coordenadora), Carla Dantas, Elisangela Tokashiki, Julia Ianes, Juliana Ribeiro, Paula Hanne e Tamar Biffi


Administração
Cecilia Tomazelli (gerente) Renata Kurozaki,Luiz Eduardo Soares, João Zanatta,Ronaldo Mendes Mário e Vivian Regina.

Suporte Técnico (0xx11) 3038-5070
Marco Clivati (Coordenador), Bruno Ramalho e Rodolfo Mello
E-mail: suporte@europanet.com.br

A Revista do CD-ROM (ISSN- 0104-8732) é uma publicação da Editora Europa Ltda. O CD-ROM é parte integrante desta edição, não podendo ser vendido separadamente. A Editora Europa não se responsabiliza pelo conteúdo dos anúncios de terceiros.
Revistas da Editora Europa – Números anteriores
Na Editora Europa - Rua M.M.D.C nº 121 – São Paulo, SP CEP 05510-900, Fone 0800 55 7667, Fax (0xx11) 3819-0538
Pela Internet www.europanet.com.br
E-mail atendimento@europanet.com.br

Distribuidor Exclusivo para o Brasil
Fernando Chignalia Distribuidora S. A.
Rua Teodoro da Silva, 907 – CEP 20563-900 Rio de Janeiro – RJ
Impressão: Prol Editora Gráfica

ANER – Somos Filiados à ANER
Associação Nacional dos Editores de Revistas



ADMINISTRAÇÃO 6

APLICABILIDADE E DESEMPENHO 16

SEGURANÇA 26

PERSONALIZAÇÃO 41

REDES E INTERNET 58

1. Como faço para localizar pastas ou arquivos perdidos no Windows?


O Windows tem um recurso que permite localizar arquivos facilmente. Para usá-lo, clique no botão *Iniciar* (*Executar*, no Windows XP), selecione as opções *Localizar* e *Arquivos ou Pastas*. No campo *Nome*, digite o nome do arquivo (ou parte dele) que você quer achar. Selecione *Localizar agora*. Uma lista com os possíveis arquivos que você deseja encontrar aparecerá na tela. Dê um duplo clique para abri-los.

Outra dica é procurar o arquivo pela extensão. Para encontrar somente arquivos DOC, por exemplo, digite *.DOC* no campo *Nome*. Todos os arquivos com essa extensão surgirão na lista.


2. Como executo programas antigos que travam no Windows XP?

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo executável que você não conseguiu rodar no Windows XP e selecione *Propriedades*. Depois, acesse a aba *Compatibilidade*. Marque a opção *Executar este programa em modo de compatibilidade* e selecione *Windows 98/Windows Me*. Clique em *Aplicar* e em *OK* para finalizar.

Mesmo depois de aplicar este procedimento, alguns programas podem não rodar no Windows XP. Neste caso, a alternativa é encontrar um programa semelhante que seja compatível com o último sistema operacional lançado pela Microsoft.



A ferramenta de pesquisa do Windows XP é mais detalhada. Dá para buscar áudios e vídeos




O Windows XP cria uma espécie de emulador para rodar softwares antigos

3. Meu mouse quebrou e preciso acessar o Windows. O que devo fazer?


O Windows conta com um recurso que possibilita mover o cursor do mouse com o teclado. Para habilitá-lo, aperte a tecla representada pelo símbolo do Windows no teclado. Com as setas direcionais, selecione as opções *Configurações* e *Painel de Controle*. Para concluir, dê *Enter*. Depois, clique em *Opções de Acessibilidade* e aperte *Enter* novamente. Com a tecla *Tab* pressionada, use as setas para selecionar a aba *Mouse*. Aperte *Tab* e pressione a barra de espaço para marcar a opção *Usar as Teclas para Mouse*. Dê *Enter*, ative o *Num Lock* e use as setas do teclado numérico para mover o mouse. Utilize a tecla '*5*' para clicar.

4. O que devo fazer para alterar a impressora padrão do meu sistema operacional?

Para alterar a impressora que está definida como padrão para o Windows, clique no botão *Iniciar* do sistema operacional, selecione a opção *Configurações* e escolha o item *Impressoras e aparelhos de fax*. Dê um clique com o botão direito do mouse sobre o ícone que representa a impressora com a qual você deseja imprimir seus documentos. Em seguida, selecione a opção *Definir como padrão*. Por fim, reinicie seu computador. A partir daí, todos os documentos serão impressos na impressora selecionada. Abra um programa como o *Word*, por exemplo, para fazer o teste e ver se o procedimento funciona.




Depois de habilitar o Windows, você poderá acessar as pastas com as setas direcionais



Com simples cliques do mouse, você pode alterar a impressora padrão quantas vezes quiser

5. Comprei um joystick e não sei como instalá-lo? O que devo fazer?

Para instalar um joystick no Windows, você precisa acessar o *Painel de Controle*. Para isso, clique no botão *Iniciar*, entre em *Configurações* e acesse o item *Painel de Controle*. Em seguida, dê um clique duplo no item *Controladores de Jogos* (ou *Opções de Jogos*, caso você utilize o Windows 98). Na janela que abrir, clique no botão *Adicionar*. Uma lista com os tipos de joysticks mais comuns aparecerá na tela. Escolha o seu e dê *OK*. Caso o seu modelo não esteja na lista, escolha as opções *Manche com 2 Botões* e *Acelerador ou Manche com 4 Botões e Acelerador*, dependendo da configuração do seu joystick.




O Windows apresenta uma lista com modelos de joysticks para facilitar a instalação

6. Como faço para associar uma determinada extensão a um nome de arquivo?

O procedimento é simples. Em primeiro lugar, clique em *Iniciar*, no Windows. Em seguida, selecione os itens *Configurações* e *Painel de Controle*. Na janela que abrir na tela, clique duas vezes em *Opções de pasta*.

Na guia *Tipos de arquivo*, marque a opção *Novo*. Digite agora uma extensão de nome de arquivo nova ou existente e, em seguida, clique em *Avançado*. Para finalizar o procedimento, basta acessar o item *Tipo de arquivo associado* e digitar ou selecionar *Novo*. Dessa forma, você criará um tipo de arquivo que poderá ser associado à extensão de um documento.




Ao associar a extensão a um tipo de arquivo, você poderá abri-lo no programa que desejar

7. Quero adicionar ferramentas de administração ao menu *Iniciar* do Windows para solucionar possíveis problemas com mais eficiência. É possível fazer isso?

Sim, é possível. Para executar esse procedimento, clique com o botão direito do mouse sobre o menu *Iniciar* do Windows e selecione a opção *Propriedades*. Em seguida, acesse a guia *Menu Iniciar* e pressione o botão *Personalizar*.


Na nova janela que aparecer na tela, selecione a guia *Avançado*. Depois, vá à caixa *Itens do Menu Iniciar*, localize a opção *Ferramentas administrativas do sistema* e marque a caixa *Exibir no menu todos os programas*. Pronto, o item será automaticamente adicionado ao menu *Iniciar*.



As ferramentas administrativas do sistema devem ser acessadas por usuários experientes

8. Fiquei sabendo que o Windows XP oferece um recurso quer permite a utilização do micro à distância. Isso é verdade?


Sim. Para usar a área de trabalho remota, vá ao *Painel de Controle*. Acesse *Sistema* e, na guia *Remoto*, marque a caixa de seleção *Permitir que usuários se conectem remotamente a este computador*. Depois, dê *OK* duas vezes. Você deve ser administrador ou membro do grupo *Usuários da área de trabalho remota* no seu micro. Para acessar seu PC de outra máquina, insira o CD-ROM do Windows XP no drive. Quando a tela inicial aparecer, clique em *Executar tarefas adicionais* e em *Configurar a conexão com uma área de trabalho remota*.



Apenas o Windows XP oferece o acesso remoto para você acessar o seu PC de outro micro

9. Como faço para inserir uma imagem da interface do Windows em outro programa. Pode ser um documento do Word, por exemplo?

Para copiar telas no Windows, basta pressionar a tecla *Print Screen* que faz parte de todos os teclados. Você pode apertá-la ao acessar a interface do Windows ou qualquer outro programa. Depois, abra o documento no qual deseja colar a imagem, entre no menu *Editar* e clique em *Colar*. Você também pode colar a tela em um editor de imagens para modificá-la. Além disso, pode copiar apenas a janela do Windows que está ativa no momento, sem capturar o papel de parede ou as outras janelas abertas. Para isso, pressione as teclas *Alt* e *Print Screen* ao mesmo tempo.




Com a tecla Print Screen você pode capturar qualquer tela das janelas do Windows

10. Toda vez que ocorre um erro ou travamento, o Windows XP envia uma mensagem que me aconselha a enviar um relatório de informações dessse erros à Microsoft. É possível remover esse tipo de recomendação?

Sim, é bastante simples remover as recomendações automáticas de envio de relatórios apresentadas pelo Windows XP. Para executar o procedimento, clique no botão *Iniciar* e entre em *Configurações* e em *Painel de Controle*.

Em seguida, dê um duplo clique no ícone *Sistema*. Na aba *Avançado*, aperte o botão *Relatório de Erros* e selecione a opção *Desativar relatório de erros*. Para finalizar a operação, clique em *OK* duas vezes. A mensagem não irá mais aparecer na tela.




Basta dar alguns cliques no mouse para que a mensagem não apareça mais na tela

11. O Windows XP apresenta algum recurso que permite a identificação de detalhes sobre as placas instaladas no meu computador?

O Windows XP conta com um programa que informa não só dados a respeito de placas, mas sobre todos os periféricos instalados em seu computador. Para acessar esse aplicativo, clique no menu *Iniciar* do Windows, entre em *Programas*, em *Acessórios*, em *Ferramentas de Sistema* e, por último, em *Informações do Sistema*.

Depois, selecione as opções listadas no menu que aparecer à esquerda da tela. Há dados sobre todos os itens instalados em seu computador. As informações sobre o item selecionado automaticamente aparecerão na parte direita da tela.




No Windows XP há um programa que apresenta informações sobre todos os itens instalados no PC

12. O Windows XP oferece um recurso de recebimento e visualização de fax pelo computador. O que devo fazer para habilitá-lo?

Insira o CD-ROM original do Windows XP na bandeja do seu computador, clique no botão *Iniciar* e acesse as opções *Configurações* e *Painel de Controle*. Vá ao item *Adicionar ou Remover Programas*.

Em seguida, clique na opção *Adicionar/remover componentes do Windows*, marque a caixa de seleção *Serviços de fax* e clique em *Avançar*. Aguarde o processo de instalação e dê *Concluir*. Para abrir o fax, clique em *Iniciar*, em *Programas* e em *Acessórios*. Vá a *Comunicações*, a *Fax* e clique em *Console de Fax*. Agora é só seguir as instruções que aparecem na tela para concluir o processo.



Você precisa do CD-ROM original do Windows XP para configurar o aplicativo


13. Gostaria de saber qual é a utilidade das teclas *Insert*, *Pause/Break* e *Scroll Lock* disponíveis na parte superior de todos os teclados.

As teclas *Insert*, *Pause/Break* e *Scroll Lock* eram mais utilizadas na época em que se usava MS-DOS. Confira:

Insert – Deve ser utilizada nos processadores de texto, como o *Word*. Quando ativada, apaga o texto escrito à frente do que você está digitando. Quando desativada (padrão), o texto digitado "empurra" o texto existente.

Pause/Break – Feita para o antigo DOS, esta tecla serve para congelar a tela em um determinado ponto.

Scroll Lock – Usada para rolar um texto para baixo no antigo sistema DOS. Hoje, a tecla pode ser aplicada no *Excel* para rolar a planilha para baixo enquanto o cursor permanece na célula selecionada.




As teclas eram usadas no antigo sistema DOS, mas ainda têm aplicações no Word e Excel

14. Fiquei sabendo que o Windows XP conta com um teclado virtual. O que devo fazer para acessá-lo?

O Windows XP realmente possui um utilitário chamado *Teclado Virtual*, que proporciona acesso facilitado a usuários que têm alguma deficiência motora, por exemplo. Trata-se de um teclado que aparece na tela e pode ser acessado com o mouse. Para acioná-lo, clique no botão *Iniciar*, entre em *Programas* e em *Acessórios*. Em seguida, vá até a aba *Acessibilidade* e selecione a opção *Teclado Virtual*. Para utilizá-lo, clique com o mouse na letra a ser digitada.

O programa no qual você escreverá o texto deve estar aberto e ativo enquanto você estiver usando o *Teclado Virtual*.



O Teclado Virtual do Windows XP é voltado para usuários com deficiências motoras

15. Instalei o Service Pack 2 em meu micro e um erro apareceu dizendo que não foi possível extrair os arquivos. O que ocorreu?

Você deve ter feito o download de um arquivo corrompido. Este é um erro comum que geralmente ocorre em virtude das possíveis falhas de conexão geradas no momento em que você baixou o pacote *Service Pack 2* da Web.


Para solucionar o problema, o melhor que você tem a fazer é entrar no site da Microsoft (www.microsoft.com.br) e realizar novamente o download do pacote. Depois de baixá-lo, experimente instalar o aplicativo de segurança mais uma vez. Se mesmo assim der errado, você precisará contatar um técnico especializado.



Geralmente o problema ocorre por causa de problemas de conexão na hora do download

16. Sempre que um programa apresenta problemas, eu o finalizo apertando *Control+Alt+Del*. Quando faço isso, porém, a barra do menu *Iniciar* desaparece. Como faço para recuperar a operação normal do Windows sem fechá-lo?


Pressione as teclas *Control + Alt + Del*, abra o item *Gerenciador de tarefas* e clique na aba *Aplicativos*. No rodapé da tela, você encontra alguns botões que controlam os processos ativos. Clique sobre o programa que está travado e dê *Finalizar tarefa*. Antes de a barra do menu *Iniciar* sumir, aperte o botão *Nova tarefa*. Digite, então, *Explorer* e pressione a tecla *Enter*. A partir daí, o *Explorer* do Windows será iniciado e o sistema voltará a funcionar novamente.



O ideal é configurar o PC para rodar o Explorer e impedir que o Windows seja finalizado

17. Sempre que um novo hardware é detectado, meu Windows emite a mensagem *Novo Hardware*. O problema é que minha placa-mãe conta com um recurso que, ao ser executado, emite essa mensagem e deixa o sistema operacional instável. Como desabilito essa mensagem?

Conecte-se ao Windows e clique em *Iniciar* e em *Executar*. No campo *Abrir*, digite *regedit* e dê *Enter*. Em *Editor de Registro*, navegue pelas pastas *HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ Current Version\ Explorer\ Advanced*. Clique em *Editar*, em *Novo* e em *Valor DWORD*. Renomeie o arquivo criado como *EnableBalloonTip*. Abra esse arquivo e digite '*0*' no campo *Dados do valor*.




Para habilitar a mensagem novamente, refaça o procedimento e digite '1' no final

18. Quero modificar os diretórios-padrão de determinadas funções do Windows. Como executo esse procedimento?

Essas alterações só são possíveis caso você modifique alguns parâmetros no registro do Windows. Para abri-lo, clique em *Iniciar* e *digite* regedit dentro do item *Executar*. Ao acessar o registro, execute a seguinte seqüência de comandos: *HKEY_CURRENT_ USER/ Software/ Microsotf/ Windows/ Explorer /Shell* e *Folders*. Nessa chave, você encontra quase todos os diretórios mais importantes do sistema.

Para modificar o diretório pessoal, vá ao valor *Personal* e o altere para o diretório que deseja.



O procedimento deve ser executado nas pastas do registro do Windows

19. Meu PC tem fonte ATX. Antigamente, quando apertava o botão *Desligar*, o sistema entrava em modo de espera *(hibernar)*. Depois que instalei o Windows XP, essa função mudou. Como a habilito?


Algumas vezes o Windows não reconhece o modelo da fonte conectada à placa-mãe e habilita a opção *Desligar*. Para alterar essa opção, clique em *Iniciar*, em *Configuração* e em *Painel de Controle*. Acesse *Opções de energia* e, em *Propriedades de opções de energia*, vá a *Avançado*. Você verá a lista de ações que o sistema executará ao pressionar *ligar/desligar*. Selecione a que deseja e reinicie o PC.



Esse problema ocorre porque algumas vezes o Windows não reconhece o modelo da fonte

20. Instalei um drive de DVD no Windows XP e configurei os codecs, mas não consigo rodar vídeos no formato DVD. O que devo fazer?

Quando você instala todos os codecs e drivers que acompanham o equipamento e o Windows ainda não reconhece os DVDs, é necessário forçar o sistema a encontrar os arquivos responsáveis pela sua execução. Clique no menu *Iniciar* e em *Executar*. No campo *Abrir*, digite *cmd*. Execute o comando *dvdupgrd /detect*. Na janela que abrir, verifique a presença de todos os codecs instalados. Caso não os encontre, efetue novamente sua instalação e execute este procedimento mais uma vez.




Você terá de forçar o sistema a encontrar os codecs responsáveis pela execução

21. É possível configurar o Windows XP a ponto de melhorar o desempenho do meu computador?

Sim. Você pode, por exemplo, desativar algumas funções do sistema operacional para deixá-lo com o visual mais simples, porém mais veloz.


Para isso, clique com o botão direito do mouse no ícone do *Meu Computador* e selecione *Propriedades*. Acesse a aba *Avançadas* e, no campo *Desempenho*, aperte o botão *Configurações*. Na janela que aparecer, marque a opção *Ajustar o Computador para o melhor desempenho*, clique em *Aplicar* e depois em *OK* para finalizar. Essa configuração desabilita alguns itens de aparência, como animações e sombras em menus.



Uma boa dica é aumentar a velocidade do Windows XP ao simplificar o seu visual

22. O disco rígido do meu computador está praticamente cheio e preciso de espaço, mas não posso apagar quase nada. O que devo fazer para liberar mais área?

Clique no botão *Iniciar*, entre em *Programa* e depois em *Acessórios*. Em *Ferramentas do Sistema*, clique em *Limpeza de disco*. Selecione a unidade de disco que você deseja limpar. O sistema fará uma pesquisa em seu disco rígido e, na aba *Limpeza de disco*, listará e selecionará os arquivos temporários, em cachê de internet e desnecessários que você pode excluir com segurança. Para excluir esses arquivos, clique em *OK*, pressione *Sim* e aguarde alguns minutos enquanto o sistema efetua a limpeza.



Você deve apagar arquivos temporários, em cachê de internet ou desnecessários


23. Como faço para desinstalar programas que não utilizo mais no computador?

A maioria dos programas vem com desinstalador próprio. Geralmente, esse arquivo chama-se *Uninstall* e basta rodá-lo para desinstalar o software. Mas se esse ícone não existir, você pode desinstalar o programa pelo Windows.


Para isso, vá ao botão *Iniciar*, clique em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Dê dois cliques sobre o ícone . Uma lista com os softwares instalados no PC aparecerá. Selecione o programa que você deseja desinstalar e clique em *Adicionar/Remover*. Pronto, o programa automaticamente será desinstalado. Faça isso quantas vezes quiser.

24. Eu desinstalei um programa, mas seu nome continua aparecendo na lista do *Adicionar ou Remover Programas do Windows*. Como o elimino?

Clique no botão *Iniciar* e escolha a opção *Executar*. Digite *regedit* e dê *OK*. A tela do *Editor de registro* do Windows será aberta. No menu à esquerda, acesse as pastas *HKEY_LOCAL_MACHINE/ Software/ Microsoft/ Windows/ CurrentVersion/ Uninstall*. Um nível abaixo, aparecerá na tela a lista com todos os aplicativos presentes no *Adicionar ou Remover Programas*. Localize o nome do programa que você deseja remover, clique com o botão direito do mouse sobre ele e dê *Excluir*. Não faça isso se não tiver certeza.



Se o software não tiver desinstalador, você pode apagá-lo pelo Windows




Só apague o programa no registro caso tenha certeza, pois um erro pode prejudicar o PC

25. É possível verificar se há erros ou setores defeituosos no meu disco rígido? Gostaria de encontrá-los para solucionar os problemas e aumentar o desempenho do meu computador.

O Windows conta com uma ferramenta para localizar e eliminar erros e setores defeituosos no disco rígido. Para acessá-la, abra o *Meu Computador* e selecione com o mouse o disco a ser verificado. No menu *Arquivo*, clique em *Propriedades*. Vá à guia *Ferramentas em Verificação de erros* e aperte *Verificar agora*.


A partir daí, basta entrar no item *Opções de verificação de disco* e marcar a caixa de seleção *Procurar setores defeituosos. Depois*, acesse-os para tentar recuperá-los.



O Windows conta com uma ferramenta chamada Verificação de Erros que vasculha o HD

26. Existe algum truque para acelerar o processo de inicialização e desligamento do Windows XP?

Caso o Windows XP conte com apenas um usuário, é possível acelerar a inicialização retirando o *logon* do sistema. Para isso, clique em *Iniciar* e em *Executar*. Digite *control userpasswords2* e dê *OK*. Na aba *Usuários*, desabilite a opção *Usuários devem entrar com nome e senha para usar este computador* e clique em *Aplicar*. Digite seu nome, senha e dê *OK* duas vezes. Vá a *Iniciar*, *Configurações*, *Painel de Controle* e *Contas de Usuário*. Clique em *Alterar o modo como usuários fazem logon ou logoff* e desabilite *Use a tela de boas-vindas* e *Use a Troca Rápida de Usuário*.



Para deixar o processo mais rápido, desabilite o logon do sistema operacional

27. É verdade que existe uma maneira de reinicializar apenas o sistema operacional sem reiniciar o PC? O que devo fazer para executar esse procedimento no Windows?

Sim, é possível reiniciar apenas o Windows em vez de desligar e iniciar o computador novamente. Para executar esse procedimento, clique no botão *Iniciar* do Windows e acesse a opção *Desligar*.

A tela de desligamento do Windows automaticamente aparecerá na tela. Escolha o item *Reiniciar* e, ao clicar em *OK*, mantenha a tecla *Shift* pressionada. A partir daí, só o Windows será reiniciado, e não o computador inteiro.


Repare que, ao adotar esse recurso, o processo será bem mais rápido do que o normal.



Ao reiniciar apenas o Windows e não o PC inteiro, o processo se torna bem mais rápido

28. Existe alguma maneira de acelerar as funções do menu *Iniciar* do Windows XP?


Você pode aumentar a velocidade removendo o efeito de sombra sob o menu. Para isso, clique no botão *Iniciar*, vá a *Configurações* e acesse o *Painel de Controle*. Dê um duplo clique em *Vídeo*, vá a *Aparência* e entre em *Efeitos*. Desmarque o item *Mostrar sombras sob menus*, dê *Aplicar* e *OK*. Além disso, você pode limpar a lista de documento recém-abertos. Clique com o botão direito do mouse sobre o menu *Iniciar* e escolha *Propriedades*. Vá ao *Menu Iniciar* e dê *Personalizar*. Se o menu for padrão, acesse a aba *Avançado* e, no campo *Documentos recentes*, aperte o botão *Limpar lista*. Dê *OK* duas vezes pra finalizar.



Elimine alguns efeitos visuais do menu Iniciar para acelerar o acesso aos programas e pastas

29. Como faço para excluir um arquivo definitivamente do meu computador em vez de guardá-lo na Lixeira?


Quando você apaga um arquivo de seu computador, ele fica armazenado na *Lixeira*. Para que ele seja excluído definitivamente, você tem duas opções: apertar a tecla *Shift* e o botão *Delete* ao mesmo tempo toda vez que for excluir um arquivo, ou clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone *Lixeira*, em sua área de trabalho, entrar em *Propriedades* e marcar a opção *Não mover os arquivos para a lixeira. Remover os arquivos imediatamente quando forem excluídos.* Mas tome cuidado, pois, ao executar esses procedimentos, você não poderá recuperar os arquivos.



Só elimine definitivamente algum arquivo caso tenha certeza de que não precisará mais dele

30. Como apago os arquivos da pasta temporários do Windows XP para liberar espaço em disco?


Antes de excluir os arquivos desta pasta, é necessário fechar todos os programas abertos no PC. Depois, acesse o ícone *Meu Computador* e dê um duplo clique em *Disco Local C*. Caso seja necessário, escolha a opção *Mostrar o conteúdo desta pasta*. Vá ao menu superior e clique em *Ferramentas* e em *Opções de Pasta*. Na aba *Modo de Exibição*, selecione o item *Mostrar pastas e arquivos ocultos*. Dê *Aplicar* e *OK*. Acesse as pastas *Documents and Settings* e *Usuário*. Agora é só ir ao diretório *Configurações locais*, abrir a pasta *Temp* e excluir o seu conteúdo.



Você pode eliminar periodicamente os arquivos temporários para ganhar espaço

31. Existe alguma maneira de limpar o menu *Executar* do Windows para aumentar o desempenho do meu computador? Quais ferramentas devo acessar parar para executar esse procedimento sem causar danos ao sistema?


O Windows salva aos últimos comandos digitados no menu *Executar* para facilitar um novo acesso. Para limpar esses comandos, clique em *Iniciar* e vá a *Executar*. Digite *regedit* e dê *OK*. Abra a pasta *HKEY_CURRENT_USER/ Software/ Microsoft/ Windows/ Currentversion/ Explorer/ RunMru*. Aparecerá uma lista com os últimos comandos digitados. Selecione os que não utiliza e apague-os apertando a tecla *Del*.



Você pode limpar o menu Executar ao entrar nas pastas de registro do Windows

32. É possível retirar a pasta *Favoritos* do menu *Iniciar*? Não costumo utilizá-la.


Para remover esta pasta, é preciso alterar o registro do Windows. Clique em *Iniciar* e em *Executar*. Digite *regedit* e dê *OK*. Abra as pastas *HKEY_CURRENT_USER/ Software/ Microsoft/ Windows/ CurrentVersion/ Policies/ Explorer*. Dê um duplo clique em *NoFavoritesMenu* e altere o valor para '*1*'. Caso não exista essa opção, será necessário criá-la. Para isso, acesse o menu *Editar*, vá até *Novo* e escolha a opção *Valor DWORD*. Onde estiver escrito *Novo Valor #1*, troque para *NoFavoritesMenu* e dê *Enter*. Depois, dê um duplo clique nessa opção e, no campo *Dados de Valor*, digite '*1*' para esconder a pasta.



Ao entrar no registro do Windows, tome cuidado para não alterar algo errado por engano

33. Como faço para descobrir a quantidade de recursos disponíveis em meu Windows e controlá-los a fim de não perder desempenho?


Quanto mais programas são abertos, mais recursos do sistema operacional são consumidos. Em alguns casos, o computador chega até mesmo a travar. Para descobrir a quantidade de recursos disponíveis no Windows, entre em *Meu Computador*, clique em *Ajuda* e na opção *Sobre o Windows*. Aparecerá uma tela informando a quantidade de recursos livres. Se o número estiver perto de 50%, é recomendável que você reinicie o computador. Com isso, você irá liberar mais recursos e evitará que o micro trave de uma hora para outra.



Nunca deixe muitos programas abertos ao mesmo tempo, pois isso deixa o sistema mais lento

34. Fiquei sabendo que é possível apagar o conteúdo de um CD regravável (CD-RW) com ferramentas oferecidas pelo próprio Windows XP. Isso é verdade? Quais comandos devo executar para realizar esse procedimento?


Sim, é verdade. Para isso, insira o CD-RW no drive do gravador de CD-ROM do seu computador. Depois, clique no menu *Iniciar* do Windows e em *Executar*. Vá ao campo *Abrir*, digite a palavra *Explorer* e, por último, pressione o botão *OK*. Clique com o botão direito do mouse sobre o item que representa a sua unidade de CD-RW e escolha a opção *Apagar CD-RW*. Pressione *Avançar*, aguarde até que os dados sejam removidos e aperte *Concluir*.



No Windows Explorer, você apaga dados de CD-RW como se fossem pastas normais

35. Eu tenho uma lista com diversos arquivos e quero que todos tenham o mesmo nome, porém números diferentes no final para identificá-los. Posso fazer isso com o Windows?


O Windows conta com um recurso que permite alterar o nome de diversos arquivos por meio de um único procedimento. Para executá-lo, acesse o diretório onde estão os arquivos e selecione os documentos que você deseja alterar. Em seguida, mantenha a tecla *Ctrl* pressionada e, com o botão direito do mouse, clique sobre o primeiro arquivo da lista. Selecione *Renomear*. Ao aplicar um nome para esse arquivo, os outros serão renomeados automaticamente, mantendo no final a seqüência de números entre parênteses.



Basta executar um único procedimento para que diversos arquivos sejam renomeados

36. Uso o sistema operacional Windows XP e, de uma hora para outra, meu computador parou de executar automaticamente os CD-ROMs que eu insiro nele. O que devo fazer para reativar essa função?

Para reativar essa configuração, clique no botão *Iniciar* e, em *Executar*, digite *gpedit.msc*. A janela das *Diretivas do Grupo* irá abrir. Entre em *Configuração do Computador*, vá à pasta *Modelos Administrativos* e acesse *Sistema*. Dê um duplo clique em *Desativar AutoExecutar* e, na aba *Configuração*, selecione a opção *Desativado*. A função *Executar automaticamente* começará a ler a mídia assim que você a inserir no drive.



Para reativar a operação, você precisará configurar alguns comandos do computador

37. Sempre que acesso uma pasta que contém imagens no meu computador, vejo um arquivo chamado *thumbs.db*. O que ele significa e como faço para removê-lo definitivamente, pois não consigo apagá-lo?


O arquivo *thumbs.db* cria um cachê das imagens que estão no diretório para tornar a visualização mais rápida. Se você deseja desabilitá-lo, clique com o botão direito do mouse no menu *Iniciar* e entre em *Explorar* para abrir o *Windows Explorer*. Acesse o menu *Ferramentas*, na parte superior, e clique em *Opções de pasta*. Vá à janela *Opções de pasta* e acesse a aba *Modo de exibição*. Na lista de opções, selecione o item *Não armazenar miniaturas em cachê* e dê *OK*.



O arquivo thumbs.db serve para acelerar a visualização das imagens armazenadas na pasta

38. Meu PC demora a abrir imagens. É possível melhorar o seu desempenho? Minha placa de vídeo é onboard.


As placas de vídeo onboard realmente são mais lentas, mas se você não quer trocá-la, clique em *Iniciar*, em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Dê um dupio clique no ícone *Vídeo*. Acesse *Configurações* e dê *Avançadas*. Entre em *Monitor*, vá a *Propriedades* e a *Driver*. Aperte *Atualizar Driver*, *Não* e *Avançar*. Marque *Instalar de uma lista ou local específico* e dê *Avançar*. Escolha o item *Não pesquisar* e dê *Avançar*. Desmarque a caixa *Mostrar hardware compatível* e dê *Avançar*. Selecione a marca e o modelo do seu monitor, dê *Avançar*, *Concluir* e *OK*.



As placas onboard são lentas e apresentam problemas na hora de abrir imagens pesadas

39. Gostaria de desabilitar a função de voltar do modo de espera com o mouse. Como faço isso?


Para desabilitar essa função, acesse o botão *Iniciar* do Windows, entre em *Configurações*, em *Painel de Controle* e em *Sistema*. Clique na aba *Hardware* e em *Gerenciador de dispositivos*. Para modificar as propriedades do mouse, expanda a lista *Mouse e outros dispositivos apontadores* e clique duas vezes no nome do mouse. Vá a *Propriedades do mouse* e, na aba *Gerenciamento de energia*, desmarque *Este dispositivo pode ativar normalmente o computador*. Assim, quando o micro entrar em modo de espera, o mouse não será mais capaz de reverter essa situação.



No item Sistema do Painel de Controle, você consegue desabilitar esta função

40. Instalei o pacote Service Pack 2 e alguns programas apresentaram problemas no meu computador. É possível voltar para o Windows SP1 sem reinstalar o sistema?


Durante a instalação do SP2, é feito um backup de todos os programas que estão sendo atualizados. A partir desse backup, é possível retornar para a configuração anterior do sistema. Para isso, entre em *Iniciar*, *Configurações* e *Painel de Controle*. Acesse *Adicionar ou Remover Programas*. Na lista de programas instalados, selecione *Windows XP Service Pack 2* e clique no botão *Remover*. Para confirmar o processo, clique em *Avançar*. Ao finalizar, reinicie o PC para retornar ao sistema sem o SP1.



Você pode voltar à configuração anterior porque o SP2 faz um backup dos arquivos instalados

41. Como crio um disco de inicialização (boot) para iniciar o Windows com segurança caso o computador apresente algum problema?


O disco de inicialização (boot) deve ser usado para iniciar seu computador quando o Windows apresentar problemas. Portanto, você precisa sempre ter um em mãos. Para criá-lo, insira um disquete formatado no drive *A* e clique no botão *Iniciar* do Windows. Entre em *Configurações* e dê um duplo clique sobre o ícone *Painel de Controle*. Depois, acesse o item *Adicionar/Remover Programas* e selecione a aba *Disco de Inicialização*. Agora é só clicar no botão *Criar disco* para que seu disco de boot seja automaticamente criado.



Todos os usuários de informática precisam ter um disco de inicialização em mãos

42. O Windows XP possui o recurso Scandisk? Sei que essa ferramenta é comum nas outras versões do sistema operacional, mas não a encontrei no último Windows lançado pela Microsoft.


A ferramenta *Scandisk* não está mais disponível no Windows XP, mas você pode usar o comando *chkdsk* para criar e exibir um relatório de status e corrigir o seu disco rígido. Para isso, clique em *Iniciar* e em *Executar*. Digite *chkdsk c: /f*. A letra '*c*' é a unidade que será verificada e o '*/f*' faz com que o *chdsk* verifique e corrija os erros em seu disco rígido. O *chkdsk* fará uma pausa e exibirá mensagens, se encontrar erros. Quando concluir o processo, abrirá um relatório.



O Scandisk foi eliminado do Windows XP, mas você pode usar um recurso semelhante

43. Toda vez que meu Windows é desligado incorretamente, o computador roda uma verificação. Como desabilito essa função?

Dê um duplo clique no ícone *Meu Computador* e entre em *C*. Escolha a opção *Ferramentas* e entre em *Opções de Pasta*. Em *Modo de Exibição*, localize *Mostrar arquivos ocultos e do sistema*. Marque essa opção e aperte *Aplicar* e *OK*. Feito isso, será necessário alterar o arquivo *MSDOS.SYS*. Localize-o em *C:*, clique com o botão direito sobre ele e vá a *Propriedades*. Desmarque a opção *Somente leitura* e dê *OK*. Abra o arquivo *MSDOS.SYS* no *Bloco de Notas* e localize o texto *Autoscan=*. Mude o seu valor para *0*. Para finalizar, salve o arquivo.




Para desabilitar essa função, você precisará modificar o arquivo MSDOS.SYS

44. O Windows XP oferece alguma ferramenta com a qual eu possa esconder uma pasta para que outras pessoas não a vejam? Quero proteger meus arquivos confidenciais.

Sim. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre a pasta que você deseja ocultar e escolha a opção *Propriedades*. No item *Atributos*, marque a opção *Oculto* e pressione *OK*. Vá ao menu *Ferramentas* do *Windows Explorer* e acesse o item *Opções de pasta*. Entre em *Modo de exibição*, marque a opção *Não mostrar pastas e arquivos ocultos* e aperte o botão *OK*.


Para acessar o conteúdo da pasta, você deve repetir o procedimento e escolher a opção *Mostrar pastas e arquivos ocultos*.



O Windows conta com um recurso que permite ocultar a pasta que você desejar

45. Eu tenho diversos programas, arquivos e imagens instalados no PC. O Windows tem alguma ferramenta para manutenção de todos esses dados e do meu HD?


O Windows possui uma ferramenta chamada *Desfragmentador de disco*. Com esse aplicativo, você pode organizar todos os seus arquivos e liberar espaço no disco rígido. Antes de desfragmentar o disco, feche todas as janelas de programas que estiverem abertas. Depois, clique no botão *Iniciar*, do Windows, vá a *Programas* e a *Acessórios*. Acesse *Ferramentas do sistema* e clique em *Desfragmentador de disco*. Selecione a unidade a ser fragmentada e clique em *OK* para iniciar o processo.



Você pode realizar a manutenção dos dados com a ferramenta Desfragmentador de disco

46. É possível fazer com que o Windows XP execute periodicamente o *Desfragmentador de disco*?


Sim. Para isso, vá a *Iniciar* e a *Executar*. Digite *C:\WINDOWS\Tasks* e aperte *OK*. Dê um duplo clique em *Adicionar tarefa agendada* e pressione *Avançar*. Localize o *Desfragmentador de disco*. Caso você não consiga encontrá-lo, clique em *Procurar* e acesse o diretório *C:\Windows\System32*. Procure pelo arquivo *dfrg*, selecione-o e dê *Abrir*. Dê um nome para a tarefa, selecione a freqüência com que ela será executada e aperte *Avançar*. Informe o horário em que o processo deve ser iniciado e dê *Avançar*. Digite o nome e a senha. Dê *Avançar* e *Concluir*.



Esta tarefa é essencial para aprimorar o desempenho e a segurança do seu micro

47. Como faço para utilizar o recurso de *Restauração do Sistema* oferecido pelo Windows XP?


A *Restauração do Sistema* é um componente oferecido pelo Windows XP Professional que tem como objetivo restaurar o seu computador para um estado anterior caso ocorra algum problema. Para acessar essa ferramenta, vá a *Iniciar*, *Programas*, *Acessórios*, *Ferramentas do sistema* e *Restauração do sistema*. Clique em *Criar um ponto de restauração* e siga as instruções da tela. A partir daí, caso o seu PC apresente algum problema, entre em *Restaurar o computador mais cedo* e selecione o ponto que você criou para voltar ao estado anterior de configuração.



A Restauração do Sistema permite que você recupere arquivos e se livre de problemas

48. Depois de uma queda de energia, nunca mais consegui acessar a parte gráfica do Windows XP. Sempre aparece uma tela em azul com alguns códigos. Existe alguma forma de restaurar o sistema sem fazer uma nova instalação?


Quando ocorre uma queda de energia e o sistema não restaura os arquivos corrompidos, você pode tentar recuperá-los no backup periódico do Windows. Para isso, inicie o computador e, antes de aparecer a tela de abertura, pressione a tecla *F8*. No menu, escolha a opção *Iniciar em modo seguro com Prompt de comando*. Acesse *C:\windows\system32\restore* e execute *rstrui.exe*. Agora basta seguir as instruções na tela para restaurar o sistema.



Você pode tentar recuperar os arquivos corrompidos por meio do backup do Windows

49. Meu computador não está conectado à internet e, por isso, não uso antivírus. O problema é que toda hora o sistema emite uma mensagem informando que eu não tenho proteção. É possível remover essa mensagem? Eu uso Windows XP SP2.


Para que as mensagens deixem de ser exibidas, clique no menu *Iniciar* do Windows, entre em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Depois, dê um duplo clique em *Central de Segurança*. Aperte então o botão *Alterar o modo de alerta da Central de Segurança*, localizado no canto esquerdo da janela, e desmarque a opção *Proteção contra Vírus*. Por fim, aperte *OK*. De qualquer forma, não deixe de usar um antivírus.



Você pode desabilitar a mensagem, mas não deixe de instalar um antivírus no PC

50. O Windows permite que eu identifique vírus ou trojans possivelmente instalados em meu computador sem usar ferramentas externas?

Detectar trojans, vírus e spywares manualmente e sem ferramentas externas só é possível nos Windows NT, 2000 e XP. Isso porque apenas esses sistemas contam com um gerenciador de tarefas capaz de monitorar os programas instalados. Para ativar essa ferramenta, dê *Ctrl + Alt + Del* e acesse *Processos*. A partir daí, dá para verificar tarefas suspeitas. Caso um programa esteja com problemas, selecione-os e aperte *Finalizar Processo*. Agora você precisará combater o vírus com programas externos ou removê-lo manualmente.




Só usuários mais experientes são capazes de identificar e remover vírus manualmente

51. Tenho certeza de que meu micro está infectado com vírus e trojans. O que devo fazer para localizar e destruir essas pragas virtuais?

Se o seu *Gerenciador de Tarefas* apontou a existência dos vírus e trojans, basta encontrá-los por meio da ferramenta *Localizar* do Windows. Não deixe de ativar a procura por arquivos ocultos e arquivos de sistema, pois os vírus costumam se camuflar dessa forma.

Depois de localizar as pragas, altere o nome do arquivo para algo fácil de lembrar e reinicie o sistema. Pode ser impossível iniciar o Windows se o arquivo renomeado for essencial. Portanto, é recomendável ter à mão um disco de boot.




Use a ferramenta Localizar para encontrar as pragas e tenter eliminá-las do computador

52. Como faço para remover a senha de entrada no Windows XP? Não tenho motivos para usá-la e seu requerimento torna o processo de inicialização do PC mais lento.

É fácil remover a senha de entrada do Windows XP. Para isso, pressione o botão *Iniciar* do Windows, selecione o item *Configurações* e acesse a opção *Painel de Controle*.

Em seguida, clique no ícone *Contas de usuário* e, na janela que aparecer na tela, selecione o seu nome de usuário. Depois, pressione *Remover Senha*.


Para finalizar o processo, digite a senha que você utiliza para entrar no Windows e clique em *Remover senha*. A partir daí, a tela que pede a senha não aparecerá mais.



Basta dar alguns cliques para configurar o Windows e eliminar a necessidade da senha

53. O Windows XP permite que eu crie senhas com prazo de validade?


Sim. Essa é uma boa maneira de aumentar a segurança do sistema. Por padrão, esse recurso vem desabilitado. O prazo para a troca de senha é de 42 dias. Para ativar essa função, abra o menu *Iniciar*, vá a *Executar* e digite o comando *control userpasswords2*. Em seguida, selecione a guia *Avançado* e, na caixa *Gerenciamento avançado de usuários*, pressione o botão *Avançado*. Por fim, selecione em *Usuários e grupos locais* o nome do usuário, pressione o botão direito do mouse e vá ao menu *Propriedades*. Desmarque a opção *A senha nunca expira* e dê *OK* para confirmar.



Habilitar as senhas com prazo de validade é uma boa maneira de aumentar a segurança

54. Ouvi dizer que a versão XP do Windows tem um firewall próprio. É verdade? Como ativo esse recurso?

Sim, é verdade. O firewall é um sistema de segurança que age como uma barreira de proteção entre o computador e o mundo externo. Para ativar o firewall do Windows XP, clique em *Iniciar*, em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Vá até *Conexões de rede* e dê *Internet*. Selecione *Conexões de rede*, clique com o botão direito do mouse na conexão com a internet que deseja proteger e escolha a opção *Propriedades*. Na aba *Avançado*, basta selecionar o item *Proteger o computador e a rede limitando ou impedindo o acesso a este computador pela Internet*.




O firewall funciona como uma barreira que protege o micro do mundo externo

55. Eu sei que o Windows XP com o pacote SP2 tem um firewall nativo com painel de administração, mas gostaria de obter mais informações sobre a configuração desse firewall. Como faço para efetuar essa consulta?

No Windows XP SP2, o programa de administração *Netsh* conta com diversas funções extras. Entre elas, destaca-se a manipulação do firewall de segurança.


Se você deseja acessar esse programa, entre no *prompt de comando* e execute *C:\netsh firewall show config*. A partir daí, todas as informações de configuração, incluindo as portas e programas que estão sendo monitoradas, poderão ser visualizadas.



A consulta deve ser feita no programa de administração Netsh, que vem com o Windows

56. Eu desabilitei o firewall do Windows XP e, desde então, um ícone aparece ao lado do relógio do Windows informando que eu não tenho um firewall instalado. Como faço para remover essa mensagem, afinal, eu mesmo optei por não usar o sistema de segurança?

Não é difícil desabilitar a mensagem que o Windows emite. Para isso, dê um duplo clique sobre o ícone *Alertas de segurança do Windows* (ele apresenta um escudo vermelho e é exibido ao lado do relógio do Windows). Depois, entre em *Alterar o modo de alerta da Central de Segurança* e desmarque a opção *Firewall*. O ícone não aparecerá mais ao lado do relógio do Windows.




Basta entrar no ícone Alertas de segurança do Windows para desabilitar a mensagem

57. Como devo proceder para criar um backup do registro do Windows? Sei que esse procedimento é importante para que eu recupere todas as informações caso meu PC tenha problemas.


É importante criar um backup do registro do Windows, mas como essa pasta contém arquivos delicados, só é recomendável acessá-la caso você seja um usuário experiente. Para criar o backup, clique em *Iniciar*, em *Executar* e digite *regedit*. Na janela que abrir, vá ao menu *Arquivo* e clique em *Exportar*. Dê um nome para o arquivo de backup e indique em que pasta ele deve ser salvo em seu computador. Depois, vá a *Intervalo de exportação* e selecione *Todos*. Agora basta clicar em *Salvar*.

58. É possível configurar o computador para que ele não desligue automaticamente se eu apertar por engano o botão *Ligar/Desligar* da CPU?

Sim, e se o seu PC ficar próximo ao pé, por exemplo, é recomendável executar esse procedimento. Para isso, clique em *Iniciar*, em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Acesse o item *Vídeo* e vá à aba *Proteção de Tela*. Clique em *Energia* e, na aba *Avançado*, localize o item *Ao pressionar o botão para ligar/desligar o computador*. Altere-o para a opção *Pergunte-me o que fazer*. Dê *Aplicar* e *OK* para finalizar a configuração. Agora, quando o botão for apertado, o Windows exibirá uma mensagem perguntando se você realmente deseja desligar o computador.



A pasta de registro do Windows armazena arquivos fundamentais para o funcionamento do sistema




Essa configuração é indicada para quem trabalha com o computador próximo ao pé

59. No meu computador há contas registradas para usuários comuns. Como eu faço para permitir que eles possam usar o micro apenas em horários determinados?

Conectado como *Administrador* no Windows XP, clique em *Iniciar* e em *Executar*. Digite o comando *cmd*. Uma janela será aberta. Para adicionar um usuário e restringir o seu acesso, execute o comando *net user teste/ add/ passwordreq:yes/ time: M-F,8am-5pm*. Esse comando cria um usuário com o nome *teste*, cuja senha é o mesmo nome do usuário. Ele só poderá se conectar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Use as outras ferramentas da janela para restringir ainda mais os dias e horários.




Como administrador do Windows, você pode controlar o acesso de outros usuários

60. Outras pessoas podem acessar meu computador remotamente? Este recurso é seguro?

O processo só é seguro se você confia em quem entrará no seu micro. Para permitir a conexão, vá ao *Painel de Controle*, abra *Sistema* e entre em *Remoto*. Em *Área de trabalho remota*, clique em *Selecionar usuários remotos*. Em *Usuários da área de trabalho remota*, dê *Adicionar*. Vá a *Selecionar usuários* e a *Locais* para especificar o local de pesquisa.


Depois disso, execute as configurações exigidas e clique no item *Verificar nomes*. Quando o nome for localizado, dê *OK*. O nome liberado aparecerá em *Usuários da área de trabalho remota*.



O processo só é seguro se você confiar na pessoa que terá acesso ao seu computador

61. Gostaria de saber se é possível remover o recurso de assistência remota do Windows XP.

Sim. Para isso, acesse *Iniciar, Configurações* e *Painel de Controle*. Clique no item *Sistema* e vá à aba *Remoto*. Em *Área de trabalho remota*, desmarque *Permitir que usuários se conectem remotamente a este computador*. Dê *Aplicar* e *OK*. Feito isso, acesse o menu *Iniciar* e vá a *Executar*. Digite *gpedit.msc* e dê *OK*. Acesse as pastas *Configuração do Computador, Modelos administrativos, Sistema* e *Assistência Remota*. Desabilite os itens *Assistência remota solicitada* e *Oferecer assistência remota*. Por fim, dê *Aplicar* e *OK*.




Se você não utiliza este recurso, basta dar alguns cliques para desabilitá-lo do Windows

62. Quando entro no site do Windows Update, uma página em inglês automaticamente aparece na tela. Como o meu sistema está em português, gostaria de alterar o idioma do site. É possível fazer isso?

Abra o navegador *Internet Explorer* e clique no menu *Ferramentas*. Acesse o item *Opções de Internet*.

Em seguida, clique na aba *Geral* e aperte *Idiomas*. Verifique se a opção *Português (Brasil) [pt-br]* aparece na lista. Se não aparecer, clique em *Adicionar*, selecione-a e dê *OK*. Caso ela já esteja na lista, clique sobre ela para selecioná-la e aperte o botão *Mover para cima quantas vezes for necessário*, até que ela fique em primeiro na lista. Por fim, dê *OK* duas vezes.




Você terá de alterar alguns comandos para visualizar a página em português

63. Meu Windows XP está configurado para baixar atualizações automaticamente, mas eu prefiro baixá-las no momento que achar melhor. Portanto, o que devo fazer para desabilitar esse recurso?

Clique em *Iniciar*, em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Depois, entre em *Sistema* e vá à aba *Atualizações automáticas*. Desmarque a opção *Manter meu computador atualizado*, volte ao *Painel de Controle*, entre em *Ferramentas administrativas* e em *Serviços*.


Acesse *Atualizações automáticas*, configure o item *Tipo de inicialização* como *Desativado* e clique no botão *Parar* para que o serviço seja finalizado. Por fim, pressione os botões *Aplicar* e *OK* para terminar a operação.



Nunca deixe de baixar as atualizações da internet, pois elas mantêm o PC mais seguro

64. Sei que o Windows XP tem suporte para gravadores de CD. Porém, não tenho necessidade de utilizá-lo. O que faço para desabilitar esse recurso?

Dê *Iniciar*, *Executar* e digite *regedit*. Acesse os diretórios *HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer*. Clique com o botão direito do mouse sobre a tela e selecione as opções *Novo/ Valor DWORD*. Altere o nome da chave para *NoCDBurning Data*. Dê um duplo clique sobre a nova chave para abrir a tela de edição. Os valores aceitos são *'0'*, para habilitado, e *'1'*, para desabilitado. Para desativar, basta colocar no campo *Dados do valor* o número *0*.




Se você não tem drive gravador de CD, basta desabilitar o suporte no registro do Windows

65. Preciso instalar um no-break inteligente para proteger o meu computador. O que devo fazer para configurá-lo corretamente?

Clique no botão *Iniciar* do Windows, em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Depois, abra *Opções de Energia*.


Na guia *No-break*, clique em *Selecionar*. Vá à caixa de diálogo *Seleção de No-break*, acesse *Selecionar fabricante* e clique no nome do fabricante do dispositivo. Escolha o modelo do dispositivo. Em seguida, clique na porta serial à qual o no-break está conectado e pressione *Concluir*. Mas antes de configurar o no-break, lembre-se de que é necessário fazer a instalação física do dispositivo. Siga as instruções do fabricante para fazê-la.



Um no-break serve para manter o seu micro ligado caso a energia caia, por exemplo

66. Quero converter uma partição para NTFS a fim de armazenar documentos com mais segurança. Qual procedimento devo adotar para criar uma partição desse tipo?

Não é difícil criar partições NTFS, que, além de segurança, conferem mais opções de logística ao computador. Para criá-las, entre no menu *Iniciar* e clique em *Executar*. Em seguida, dgite *cmd*. Na janela de comandos, escreva a seguinte instrução: *convert d:/fs:ntfs*. Depois, é só fornecer o nome do "volume" e esperar alguns minutos para que a conversão seja feita. No caso da unidade C:, o sistema operacional avisa que não pode converter a unidade enquanto ela estiver em uso e tenta agendá-la para o próximo arranque.




As partições NTFS devem ser criadas na janela de comandos do sistema operacional

67. É possível compactar arquivos salvos em uma partição NTFS? Tentei fazer esse procedimento no meu computador, mas não consegui. Qual comando devo executar?

Sim, é possível. Para isso, abra a pasta *Meu Computador*. Em seguida, clique duas vezes na unidade ou na pasta que corresponde à sua partição NTFS. Clique com o botão direito do mouse na pasta ou arquivo que deseja compactar e, em seguida, selecione o item *Propriedades*. Na guia *Geral*, clique em *Avançado*.

Marque a caixa de seleção *Compactar o conteúdo para economizar espaço em disco* e clique em *OK*. Na caixa de diálogo *Propriedades*, clique em *OK* para finalizar o processo.




Você precisa acessar opções avançadas para compactar pastas em partições NTFS

68. Como faço para exibir arquivos compactados ou criptografados que estão salvos em partições NTFS?

A partição NTFS permite que se criptografe e compacte arquivos. Ao utilizar esses recursos, você confere melhor aproveitamento ao disco rígido.

O resultado desse procedimento é a ampliação da segurança na hora de visualizar arquivos no computador.


Para acessar os arquivos compactados ou criptografados, clique em *Iniciar* no Windows, em *Configurações* e, em seguida, acesse o *Painel de Controle*. Clique duas vezes em *Opções de pasta*. Na guia *Exibir*, marque a caixa de seleção *Exibir arquivos NTFS criptografados ou compactados em cores*.



Nas partições NTFS, você pode criptografar arquivos para aumentar a segurança

69. Preciso ocultar uma partição com meus dados importantes. Como faço isso?


Clique em *Iniciar* e em *Executar*. Em *Abrir*, escreva *regedit*. Selecione *HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer*. Vá a *Explorer* e verifique se existe o valor *NoDrives*. Caso contrário, clique com o botão direito do mouse sobre a janela do lado direito e escolha *Novo/ Valor DWORD*. Coloque o nome dessa chave como *NoDrives*. Abra a caixa de edição e, na opção *Base*, digite *Decimal*. *Dados do valor* é o campo onde você colocará a unidade que deseja ocultar. Os valores são: *A = 1, B = 2, C = 4, D = 8, E = 16, F = 32, G = 64* e assim por diante.



Para ocultar a partição, você terá de mudar algumas configurações do registro do Windows

70. Eu posso desativar a pasta *_RESTORE* do Windows ME sem danificar o sistema operacional e meu PC?

Sim. Para isso, clique com o botão direito do mouse no ícone *Meu Computador* e selecione *Propriedades*. Vá à aba *Desempenho* e aperte *Sistema de Arquivos*. Na aba *Solução de Problemas*, desmarque a caixa de opção *Desativar a restauração do sistema*. Dê *Aplicar* e *OK*. Para criar um novo ponto de restauração, vá até *Iniciar, Programas, Acessórios* e, em *Ferramentas de sistema*, clique em *Restauração do Sistema*. Selecione a opção *Criar um ponto de restauração* e dê *Avançar*. Por fim, descreva o ponto de restauração e dê *Avançar* e *OK* para finalizar.




Com poucos cliques do mouse, você desabilita a pasta _Restore sem causar danos

71. O que devo fazer para exibir todos os itens do menu *Programas* no Windows XP? Nas versões mais antigas do sistema operacional, eles apareciam automaticamente. Agora, isso não ocorre mais.

Por padrão, o Windows XP conta com um recurso chamado *Menus Personalizados*. Essa ferramenta oculta os softwares pouco utilizados do menu *Programas*. Para desativar essa função e exibir todos os aplicativos instalados, clique no botão *Iniciar* do Windows, aponte para *Configurações*, selecione *Barra de tarefas* e entre em *Menu Iniciar*.

Em seguida, basta desmarcar a caixa de seleção *Usar menus personalizados* na guia *Geral*. Pronto, todos os itens aparecerão na lista.




Por padrão, o Windows XP conta com um recurso que oculta os programas menos utilizados

72. Existe alguma maneira de trocar a imagem que é exibida pelo Windows XP na tela de contas de usuário? Gostaria de usar um ícone diferente, como uma foto ou ilustração.

Para trocar a imagem apresentada na tela de contas de usuário, exibida antes da interface principal do sistema operacional, clique no menu *Iniciar* do Windows, entre em *Configurações* e, por último, em *Painel de Controle*.


Em seguida, acesse o item *Contas de usuário*, clique sobre a conta desejada e selecione o item *Alterar minha imagem*. Entre em *Procurar mais imagens*, localize no seu computador uma foto ou ilustração que você deseja usar na sua conta, selecione-a e aperte *Abrir*.



Você pode usar qualquer imagem salva no PC na tela de contas de usuários

73. Cansei do papel de parede exibido em minha área de trabalho e quero apagá-lo. O que devo fazer?

Clique com o botão direito do mouse sobre uma área livre do desktop e escolha *Propriedades*. Selecione a aba *Área de Trabalho* e anote em um papel os nomes dos papéis de parede que você deseja excluir. Vá a *Iniciar*, no Windows, selecione *Localizar* e clique em *Arquivos ou Pastas*. No campo *Nome*, digite o nome do papel de parede que você anotou. Selecione *Examinar C:* e clique em *Localizar agora*. Será exibida uma lista com os arquivos que contêm esse nome. Ao localizar o papel de parede, clique com o botão direito do mouse sobre ele, dê *Excluir* e *Sim*.




Na aba Propriedades, você pode anotar o papel que deseja excluir e depois apagá-lo

74. Gostaria de escolher a posição do papel de parede na hora de aplicá-lo em minha área de trabalho. É possível fazer isso?

Muitas vezes, a imagem selecionada como papel de parede não ocupa todo o espaço da área de trabalho do Windows. Neste caso, centralizá-la nem sempre é a melhor solução.

Para mudar o papel de parede de lugar, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecione a opção *Propriedades*. Vá à aba *Área de Trabalho* e, no campo *Posição*, escolha uma das opções disponíveis na lista. Você pode colocar a imagem lado a lado ou estendê-la.


No final, basta apertar *OK* para confirmar.



Nem sempre centralizar a imagem é a melhor opção na hora de aplicar o wallpaper

75. Como faço para deixar meu teclado em português? Estou com dificuldades na hora de digitar textos.

Antes de alterar as configurações, você precisa verificar qual teclado está utilizando. No Brasil, existem dois tipos: *Português Brasil padrão* e o teclado *ABNT 2* (aquele que tem a tecla cedilha). Com essa informação em mãos, clique em *Iniciar*, *Configurações* e *Painel de Controle*. Acesse então o item *Opções Regionais e de Idioma*, clique na aba *Idiomas* e pressione o botão *Detalhes*. Aperte *Adicionar* e, em *Layout do Teclado*, selecione a opção que corresponde ao seu teclado. Para concluir, basta confirmar o procedimento na tela seguinte.




Você precisa verificar qual teclado utiliza. O que tem cedilha é o ABNT 2

76. Tenho um computador equipado com sistema operacional Windows XP em inglês. Porém, a maioria dos programas instalados em meu PC tem interface em português. Por isso, sempre me deparo com diversas incompatibilidades de caracteres. O que devo fazer?

Isso acontece porque o seu Windows está com as configurações regionais selecionadas no idioma Inglês. Para mudá-las para Português, clique no menu *Iniciar* do Windows, entre em *Configurações* e, por último, em *Painel de Controle*.

Acesse o ícone *Opções regionais e de idioma*, clique na aba *Opções regionais* e altere a opção para *Português (Brasil)*. Dê *OK* para finalizar.




Você precisa alterar as configurações regionais do sistema para português

77. Como faço para apagar os ícones que não uso mais da minha área de trabalho?

Para apagar os ícones da área de trabalho, você pode usar o *Assistente para limpeza da área de trabalho*, programa que já vem instalado no próprio Windows. Acesse-o clicando com o botão direito do mouse em qualquer lugar vazio da área de trabalho.

Depois, escolha a opção *Organizar ícones* e aperte o botão *Executar assistente para limpeza da área de trabalho*. Pressione *Avançar*, marque os atalhos que você deseja excluir, aperte *Avançar* novamente e clique em *Concluir*.

Uma pasta será criada na área de trabalho com todos os atalhos excluídos e você poderá apagá-los normalmente.




O Windows conta com um programa chamado Assistente para limpeza da área de trabalho

78. Quero remover todos os ícones do desktop, mas não consigo. O que devo fazer?

Clique em *Iniciar* e acesse *Executar*. Digite *regedit* e dê *OK*. No editor de registros, abra a pasta *HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer*. Crie um novo valor *DWORD* com o nome de *NoDesktop* na janela direita do registro. Depois, dê um clique duplo sobre esse valor para poder editá-lo e adicione o número *'1'*. Saia do registro e reinicie o Windows.

Agora, você só poderá executar as tarefas dos tradicionais ícones da área de trabalho via menu *Iniciar*. Se quiser reverter as configurações, altere o valor *NoDesktop* para *'0'*.




Você só conseguirá eliminar todos os ícones do desktop ao entrar no registro do Windows

79. É possível alterar a resolução (quantidade de pixels, ou pontos) da interface do Windows?

Sim. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho e escolha a opção *Propriedades*. Em seguida, vá à opção *Configurações* e entre em *Área da Tela*.

Para alterar a resolução da interface, basta mover a seta disponível na escala até a posição desejada. Atualmente, o padrão de definição de tela utilizado pela maioria dos programas do Windows e das páginas da internet é o de 800x600 pixels.

Clique em *OK* para testar as novas configurações. Se tudo estiver correto, dê *OK* novamente para confirmar.




O padrão de definição mais utilizado pelos softwares e sites é o de 800x600 pixels

80. Como faço para alterar o tamanho de fontes que aparecem no Windows? Tenho a visão comprometida e gostaria de aumentar as letras da interface para ler com mais tranquilidade.

Aperte o botão *Iniciar* do Windows, clique no item *Configurações* e acesse a opção *Painel de Controle*. Em seguida, dê um duplo clique sobre o ícone *Vídeo* e, na janela que aperecer na tela, selecione a aba *Aparência*.

Pressione o botão *Avançadas* e vá até a aba *Geral*. Depois, selecione uma das opções de tamanho de fonte disponíveis: *Normal, Extra Grande* ou *Grande*.

Para finalizar, dê *OK* em todas as telas. Clique em *Sim* para reiniciar o computador.




O Windows oferece três opções de tamanho de fontes: normal, grande ou extragrande

81. Como faço para configurar o Windows XP de modo que o sistema exiba as extensões de todos os arquivos salvos no meu computador?

Para exibir os arquivos salvos em pastas no seu computador, clique no menu *Iniciar*, depois em *Programas*, em *Acessórios* e, para finalizar, em *Windows Explorer*.

Em seguida, acesse o menu *Ferramentas* e entre no item *Opções de pasta*. Vá então à aba *Modo de exibição*, localize a opção *Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos*, desmarque-a com um clique do mouse e aperte o botão *OK* para finalizar o procedimento. Pronto, a partir de agora, as extensões dos arquivos sempre aparecerão no *Windows Explorer*.




É sempre bom conferir a extensão do arquivo para saber em qual software abri-lo

82. É possível trocar a letra da unidade de CD-ROM?

Sim, é possível. Para isso, clique no menu *Iniciar* do Windows, entre em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Dê um duplo clique na opção *Ferramentas Administrativas* e acesse o ícone *Gerenciamento do Computador*. Em seguida, entre em *Gerenciamento de Disco* e clique com o botão direito do mouse sobre a opção *CD-ROM*, que fica localizada na lateral direita da janela.

Escolha o item *Alterar letra de unidade e caminho*. Depois, pressione *Alterar*, escolha uma letra para a sua unidade de CD-ROM e dê *OK*. Aperte *Sim* na mensagem que aparece na tela e feche a janela de *Gerenciamento do Computador*.




Você pode trocar a tradicional letra 'D' por outra qualquer para representar o drive de CD-ROM

83. Qual procedimento devo adotar para executar alguns programas automaticamente ao mesmo tempo em que o Windows é inicializado?

Clique com o botão direito do mouse sobre o menu *Iniciar* do Windows. Vá à aba *Programas* e depois entre em *Avançado*. Aparecerá uma tela semelhante à do *Windows Explorer*. Entre em *Programas* e acesse a pasta *Iniciar*.

Clique com o botão direito do mouse na janela, escolha *Novo* e *Atalho*. Na tela seguinte, aperte *Procurar* e localize o arquivo executável do programa que deseja iniciar com o Windows automaticamente. Clique então em *Abrir* e depois em *Avançar*. Para finalizar, dê *Concluir*. O ícone será criado dentro da pasta *Iniciar*.




Esta configuração é voltada para quem utiliza os mesmos programas sempre que liga o PC

84. Não consigo remover o ícone *Meu Computador* da área de trabalho do meu Windows. O problema é que nunca uso e ele me incomoda. O que devo fazer?

Para remover o ícone *Meu Computador* da maneira mais simples possível, clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da sua área de trabalho. No menu que aparecer na tela, selecione a opção *Propriedades*.

Acesse a aba *Área de Trabalho* e aperte o botão *Personalizar área de trabalho*. Uma nova janela aparecerá. Vá até a aba *Geral* e, no campo *Ícones da área de trabalho*, desmarque a opção *Meu Computador*. Dê *OK*. Pronto, agora basta apertar o botão *Aplicar* e dar *OK* novamente.




Basta dar alguns cliques no mouse para remover o ícone Meu Computador do desktop

85. Sem querer removi o ícone *Mostrar área de trabalho* da minha barra de acesso rápido e não consigo criar um novo. Como faço isso?

Para criar o ícone *Mostrar área de trabalho* novamente, você terá de abrir um editor de texto, como o *WordPad*, por exemplo. Para isso, clique em *Iniciar, Programas, Acessórios* e *WordPad*. Com o software aberto, acrescente as seguintes linhas de comando no arquivo:

[shell]
Command = 2
IconFile = explorer.exe,3
[Taskbar]
Command = ToggleDesktop

Em seguida, salve o arquivo com o nome *Mostrar área de trabalho.scf* dentro do desktop. Agora é só arrastar o ícone para a barra de acesso rápido.




Você precisará digitar algumas linhas de comando em um editor de textos, como o WordPad

86. Gostaria de saber se é possível alterar a velocidade do duplo clique do mouse, pois estou com dificuldades para acessar alguns programas salvos em meu PC.

Sim. Para isso, vá ao botão *Iniciar*, clique em *Configurações* e selecione o item *Painel de Controle*. Em seguida, dê dois cliques sobre o ícone do *Mouse*. Na área *Velocidade do duplo clique*, mova a barra para determinar a velocidade.

Para testar a nova configuração, basta dar um duplo clique no ícone localizado dentro da *Área de teste*.

Alguns tipos de mouse utilizam programas próprios de configuração. Por esse motivo, este procedimento pode variar de acordo com a marca do seu hardware.




Alguns mouses oferecem configuração própria. Neste caso, contate o fabricante

87. É possível abrir os programas instalados no meu computador com apenas um clique do mouse? Como realizo essa operação?

Sim, é possível. Para habilitar essa função, abra o ícone *Meu Computador*, localizado na área de trabalho do Windows, acesse o menu *Ferramentas* e selecione *Opções de pasta*.

No campo *Clicar nos ícones da seguinte maneira*, marque a opção *Clicar uma vez para abrir um item* e dê *OK*. Para voltar às configurações anteriores, faça o mesmo procedimento e selecione a opção *Clicar duas vezes para abrir um item*.

Depois de realizar a nova configuração, faça o teste clicando com o mouse em seus softwares e arquivos.



É fácil configurar o PC para que você abra programas e pastas com apenas um clique do mouse

88. Como faço para criar teclas de atalho para abrir os programas salvos no meu PC?

Clique com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho, escolha *Novo* e *Atalho*. Na janela *Criar atalho*, dê *Procurar* e selecione um aplicativo. Com o campo *Linha de comando* preenchido, clique em *Avançar* e em *Concluir*. Note que um ícone será criado no desktop com o nome do programa que você selecionou. Agora, clique com o botão direito do mouse sobre esse ícone e dê *Propriedades*. Por padrão, nenhuma tecla está ativada para esse atalho, mas você pode adicioná-las facilmente. Para isso, clique em *Tecla de atalho*. Somente o comando *Ctrl + Alt + tecla* pode ser ativado. No final, dê *OK*.



Você pode criar o atalho e ainda gerar um comando de teclas para abri-lo rapidamente


89. Toda vez que eu maximizo as janelas do meu computador, seja de um programa específico ou de um documento simples, a *Barra de Tarefas* fica atrás delas. Como eu resolvo esse problema?

Para que isso não ocorra mais, clique com o botão direito do mouse na *Barra de Tarefas* (aquela barra que fica localizada na parte de baixo da tela, onde são exibidos os nomes dos programas que estão abertos no momento e o relógio do Windows, entre outros ícones).


Em seguida, escolha a opção *Propriedades*. Na lista que aparecer, marque a opção *Manter a barra de tarefas sobre as outras janelas* e clique em *OK*. Pronto, o problema será resolvido.

90. O que faço para exibir a *Barra de Status* em todas as janelas do Windows XP.

A *Barra de Status* é aquela barra que fica na parte inferior de alguns programas. Ela mostra informações como o tipo e tamanho do arquivo ou o tempo que uma foto ou página da internet demora a carregar. Essa barra aparece normalmente no *Internet Explorer*. Para inseri-la em todas as janelas do Windows XP, dê um duplo clique no ícone *Meu Computador*. No menu superior, entre em *Exibir* e marque a opção *Barra de Status*. Agora, acesse o menu *Ferramentas* e, em *Opções de Pasta*, vá até a aba *Modo de Exibição*. Clique no botão *Aplicar a todas as pastas* e dê *OK* para concluir.




A Barra de Tarefas é aquela localizada na parte inferior da interface do Windows



A Barra de Status informa dados como o tamanho de um arquivo e o carregamento de um site

91. Eu tenho alguns jogos antigos que rodam melhor quando o PC está configurado em 256 cores. O problema é que a janela de propriedades de vídeo do Windows XP não permite que eu alterne meu sistema para essa configuração. Existe outra maneira de rodar esses jogos?


A maioria dos jogos de 256 cores ajusta o computador automaticamente para essa configuração quando iniciada. Caso isso não ocorra, clique com o botão direito do mouse no ícone do jogo e selecione *Propriedades*. Em *Compatibilidade*, marque *Executar em 256 cores*, dê *Aplicar* e *OK*. A configuração de cores padrão do seu sistema voltará ao normal quando você fechar o programa.



Você terá de acessar as Propriedades do jogo e configurá-lo para poder brincar

92. Sou o único usuário do meu computador e, mesmo assim, ele pede pra eu digitar nome e senha toda vez que inicia. Como eu faço para remover a tela de logon?


Para remover essa tela, é necessário ajustar o Windows XP para fazer o logon automático ao ser iniciado. Para isso, clique em *Iniciar* e em *Executar*. Digite *rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll* e dê *OK*. A janela de *Contas de Usuário* será aberta. Desmarque a opção *Os usuários devem digitar um nome de usuário e uma senha para usar este computador* e dê *Aplicar*. Digite o nome do usuário desejado, sua senha e a confirmação da senha. Para finalizar o processo, dê *OK* e reinicie o computador.



Você deve eliminar a tela de logon para não ter de digitar a senha novamente

93. Quero mudar a imagem que aparece na parte de cima da janela do *Windows Explorer*. Eu uso *Windows Me*. Como devo proceder?

Para mudar essa imagem, abra o *Windows Explorer* e acesse a pasta *C:\Windows\Web*. Depois, entre no menu *Ferramentas* e clique em *Opções de Pasta*. Vá até a aba *Modo de Exibição* e marque a opção *Mostrar pastas e arquivos ocultos*. Localize o arquivo *wvleft.gif* e, por segurança, mova-o para outra pasta. Agora, salve a imagem que você deseja inserir como *wvleft.gif* na pasta *C:\Windows\Web*. Para testar se o efeito funcionou, abra o *Painel de Controle*. A nova imagem deve aparecer no canto superior direito da janela.




É possível inserir qualquer imagem salva em seu PC na parte superior do Explorer

94. O que devo fazer para ocultar o ícone do item *Adicionar ou Remover programas* do *Painel de Controle*? O sistema que uso é o Windows XP Professional.

Se você usa o menu clássico, clique em *Iniciar* e em *Executar*. Digite *gpedit.msc* e dê *OK*. Vá até a pasta *Configuração do usuário*, depois a *Modelos Administrativos* e entre em *Painel de Controle*.

Dê um duplo clique em *Ocultar miniaplicativos especificados do Painel de Controle* para abrir as suas propriedades. Selecione a opção *Ativado* e aperte o botão *Mostrar*. Pressione *Adicionar* e digite o nome do item a ser removido. Dê *OK* duas vezes, *Aplicar* e *OK* novamente.



Você só deve eliminar esse ícone caso saiba acessar o programa de outra maneira quando desejar

95. O que devo fazer para trocar os ícones dos meus drives de disquete e CD-ROM?


Clique em *Iniciar* e em *Executar*. Digite *regedit* e dê *OK*. Abra as pastas *HKEY_LOCAL_MACHINE/ Software/ Microsoft/ Windows/ CurrentVersion/ Explorer* e verifique se existe uma chave chamada *DriveIcon*. Caso contrário, clique em *Editar*, entre em *Novo* e selecione *Chave*. Nomeie-a como *DriveIcon*. Feito isso, crie uma nova chave dentro da pasta *DriveIcon* e dê um nome para o novo ícone. Acesse essa chave e dê um duplo clique em *Default*. Insira o endereço completo da localização do arquivo do ícone em seu PC (ex. *C:\Meus Documentos\ icone.ico*) e reinicie o micro.

96. Como limito o acesso ao menu que aparece quando um usuário clica com o botão direito do mouse em uma janela do Windows 2000?


Para limitar o acesso a esse menu, clique em *Iniciar* e em *Executar*. Em seguida, digite *regedit* e dê *OK*.

Acesse as pastas *HKEY_CURRENT_USER/ Software/ Microsoft/ Windows/ CurrentVersion/ Policies/ Explorer*. Depois, vá a *Editar*, escolha a opção *Novo* e clique em *Valor Dword*.

Nomeie o arquivo como *NoViewContextMenu*. Dê um duplo clique no valor criado para abrir o *Editor de Valor de registro*. No campo *Base*, marque a opção *Hexadecimal*. Depois, altere o campo *Dados do Valor* para *1* e reinicie o PC.




Só troque as configurações do registro do Windows caso seja um usuário experiente



Depois de configurar o registro, o menu do botão direito do Windows 2000 ficará limitado

97. Duas ou mais janelas do Windows XP podem ser exibidas ao mesmo tempo e com o mesmo tamanho?


Para isso, basta usar o recurso *Janelas lado a lado*. Essa função é útil para quem precisa trabalhar com dois arquivos do *Word* ao mesmo tempo, por exemplo. Depois de entrar nesse software, vá a *Arquivo* e a *Abrir*. Selecione um dos textos que você quer ver na tela e aperte *Abrir* novamente. Repita o processo para abrir outro arquivo ou selecione *Novo*, para usar um documento em branco. Clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas e em *Janelas lado a lado horizontalmente* ou *verticalmente*, para que a tela seja dividida na horizontal ou na vertical, respectivamente.



Abrir as janelas lado a lado é uma função útil para trabalhar com arquivos do Word

98. Dá para desativar o software *Visualizador de Imagens e Fax*, que já vem instalado no Windows XP? Se eu fizer isso, posso instalar outro visualizador e abrir imagens sem problemas?

O *Visualizador de Imagens e Fax* do Windows XP pode ser desativado com poucos cliques do mouse. Para fazer isso, clique em *Iniciar* e em *Executar*. Em seguida, digite o comando *regsvr32 /u shimgvw.dll* e pressione o botão *OK*. O programa será desativado automaticamente. A partir daí, você pode instalar qualquer outro visualizador do gênero sem problemas. Também pode usar ambos os softwares ao mesmo tempo, caso queira ter mais de uma opção para abrir os arquivos.




Você pode até usar o visualizador do Windows e outro software ao mesmo tempo

99. Toda vez que eu pressiono as teclas *Caps Lock* e *Scroll Lock*, o som de um bip é emitido no computador. Como faço para desabilitar esse arquivo sonoro?

O seu Windows emite esse barulho porque está programado para isso. Para desativar esse recurso, clique no menu *Iniciar* do Windows, em *Configurações* e em *Painel de Controle*.

Em seguida, localize o ícone *Opções de Acessibilidade* e dê um duplo clique sobre ele. Na janela que aparecer na tela, selecione a aba *Teclado*, marque a opção *Usar as teclas de aderência* e, para finalizar, clique em *OK*.

Pronto, você não ouvirá mais o bip.




Você precisa desabilitar um recurso de configuração do sistema operacional

100. Configurei todos os PCs da minha empresa com senhas individuais. Para acessar a tela de login, os usuários devem apertar *Control+Alt+Del*. Existe alguma forma de remover esse recurso para mostrar a tela de login automaticamente?

Sim. No Windows XP, você pode inserir essa opção entrando em *Iniciar* e em *Executar*. Em seguida, digite *regedit* e dê *Enter*.

Abra as pastas *HKEY_LOCAL_MACHINE/ Software/ Microsoft/ Windows NT/ Winlogon*. Depois, localize a opção *DisableCAD* e dê um duplo clique sobre ela.

Em *Dados do valor*, altere o número para *'1'*. Agora basta apertar *Enter* e reiniciar o PC para confirmar a configuração.




Só é possível mostrar a tela de login automaticamente ao acessar o registro do Windows

101. No Windows 2000, a opção de desligar o computador não aparece na tela de login. No Windows XP, por sua vez, ela vem habilitada. Como desabilito essa opção?

Para desabilitar essa opção no Windows XP, entre em *Iniciar*, *Configurações* e em *Painel de Controle*. Clique em *Ferramentas administrativas* e acesse *Diretiva de segurança local*. No menu do lado esquerdo, expanda a lista *Diretivas locais* e clique no item *Opções de segurança*.

Em seguida, dê um duplo clique na opção *Desligamento: permitir que o sistema seja encerrado sem a necessidade de fazer logon*. Agora é só selecionar *Desativado*.




Basta acessar as ferramentas administrativas para desabilitar a opção Desligar na tela de login

102. Como retiro o botão *Fazer logoff* que aparece no menu Iniciar do Windows XP? Essa alteração vai impedir que o PC seja desligado corretamente?

Esse procedimento apenas removerá o botão *Fazer logoff* do seu menu Iniciar e não afetará o processo de desligamento do seu PC.

Para executá-lo, abra o menu *Iniciar* e vá a *Executar*. Em seguida, digite *gpedit.msc* e dê *OK*. Clique em *Configuração do usuário*, vá até a pasta *Modelos administrativos* e entre em *Menu Iniciar e barra de tarefas*. Depois, dê um duplo clique no item *Remover logoff no menu 'Iniciar'* e selecione a opção *Ativado*.

Para finalizar, aperte o botão *Aplicar* e dê *OK*.



Esse procedimento removerá o botão Fazer logoff e não afetará o processo de desligamento


103. Posso configurar o Windows XP para que ele mostre na área de trabalho a versão, número e Service Pack do sistema que está rodando no meu computador?

Sim. Para isso, clique em *Iniciar* e em *Executar*. Depois, digite *regedit* e dê *OK*.

Acesse as pastas *HKEY_CURRENT_USER/ Control Panel/ Desktop*. Localize então a chave *PaintDesktopVersion* e dê um duplo clique sobre ela.

Altere o campo *Dados do valor* para *'1'* e aperte o botão *OK*. Para que a mudança tenha efeito, é necessário reiniciar o computador.

Quando a interface do Windows aparecer, você verá as informações no canto inferior esquerdo da tela.




Depois de configurado, o Windows mostrará as informações na interface

104. O Windows XP tem algum recurso que transforma os alertas sonoros em outros tipos de alerta?

Sim. Para habilitá-lo, clique em *Iniciar*, em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Entre em *Opções de acessibilidade*, vá à aba *Som*, acesse *Sinalizador de som* e marque a caixa de seleção *Usar sinalizador de som*. No campo abaixo, escolha o tipo de aviso visual que o Windows vai mostrar, dê *Aplicar* e *OK*.

Caso você queira, é possível fazer com que o sistema emita legendas para os avisos sonoros. Para isso, repita o procedimento até entrar em *Opções de acessibilidade*. Na aba *Som*, marque a opção *Usar o recurso para mostrar sons*. No final, dê *Aplicar* e *OK*.




Você pode até fazer com que o Windows emita legendas para os avisos sonoros

105. É possível configurar o Windows XP Professional para melhorar a performance da minha conexão à internet?

Sim. Para isso, entre em *Iniciar, Executar* e digite *gpedit.msc*. Em *Configuração do Computador*, dê um duplo clique em *Modelos administrativos*. Acesse *Rede* e vá a *Agendador de Pacotes QoS*. Na janela à direita, dê um clique duplo na opção *Limitar largura de banda reservável*.

Depois, escolha *Ativado* e, no campo *Limite de largura de banda*, digite *0* (zero). Clique no botão *OK* e feche o programa. Vá a *Painel de Controle* e *Conexões de rede*, clique sobre sua conexão e selecione *Propriedades*. Agora basta manter desabilitada a opção *Agendador de pacotes QoS*.




Você pode configurar o Windows para ganhar um pouco mais de velocidade durante a conexão

106. Como faço para apagar os arquivos temporários gerados pelo Internet Explorer?

Não é aconselhável apagar a pasta *Temporary Internet Files* de uma vez, pois esse procedimento pode gerar alguns erros no navegador *Internet Explorer*. Mas se você quiser apagar alguns arquivos, abra o *Internet Explorer* (você não precisa estar conectado à internet) e entre no menu *Ferramentas*. Em seguida, selecione *Opções da Internet*. Em *Arquivos de Internet Temporários*, clique em *Excluir Arquivos*. Dê *OK* na janela seguinte e aguarde a exclusão dos arquivos. Depois, pressione os botões *Aplicar* e OK.

Caso você se adapte ao *browser* após a limpeza, efetue-a periodicamente.




Não apague a pasta Temporary Internet Files, pois isso pode gerar problemas no navegador

107. O Windows oferece algum recurso para aumentar a velocidade de exibição das páginas da internet?

A lentidão na navegação pode ser causada por diversos fatores. Os mais comuns são problemas na sua conexão à internet ou com o hardware usado para se conectar. Pode ser causada também por spywares ou vírus instalados em sua máquina. Depois de checar todos esses detalhes e consultar o seu provedor de internet, você pode tentar configurar o browser *Internet Explorer*.

Para isso, entre no menu *Ferramentas* e clique em *Opções da Internet*. Vá à aba *Avançadas* e, no campo *Configurações*, localize *Multimídia*. Desmarque a opção *Mostrar imagens*, dê *Aplicar* e *OK*.




Os problemas de lentidão geralmente são causados por problemas na conexão à internet

108. Como configuro o meu computador para compartilhar pastas em uma rede local?

Depois que a rede local estiver operando sem problemas, é fácil configurar os computadores para compartilhar pastas.

Para isso, clique com o botão direito do mouse no ícone que você deseja compartilhar e acesse a opção *Propriedades*. Na janela que aparecer na tela, vá à aba *Compartilhamento* e marque a caixa *Compartilhar essa pasta na rede*.

Em seguida, dê um nome para o item e aperte *OK*. No Windows XP, você também pode copiar o arquivo para a pasta *Documentos compartilhados*, que fica dentro do ícone *Meu Computador*.




Para compartilhar um arquivo, você deverá clicar com o botão direito do mouse sobre ele

109. Como faço para compartilhar uma impressora em uma rede local de PCs?

Para compartilhar uma impressora em rede, acesse o menu *Iniciar*, do Windows, clique em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Depois, clique no ícone *Impressoras e aparelhos de fax*.

No campo *Tarefas da impressora*, pressione o botão *Adicionar impressora* para iniciar o *Assistente para adicionar impressora* e dê *Avançar*. Clique em *Uma impressora de rede ou uma impressora conectada a outro computador* e, em seguida, pressione *Avançar*.

Conecte-se à impressora desejada usando um dos métodos disponíveis e siga as instruções da tela.




O Windows oferece um assistente para você compartilhar a impressora

110. O que devo fazer para conectar um computador a uma impressora que já está ligada em rede local?

Para conectar o computador à impressora da rede, entre em *Iniciar*, em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Em seguida, abra *Impressoras e aparelhos de fax*.


Na janela que aparecer na tela, clique com o botão direito do mouse na impressora que deseja compartilhar e pressione *Compartilhamento*. As opções exibidas nessa guia podem mudar de acordo com a rede local. Para obter instruções sobre o que fazer em seguida, clique no item que descreve o conteúdo da guia *Compartilhamento*. A partir daí, basta seguir as dicas que aparecem na tela.



As opções de conexão podem variar de acordo com as características da rede local

111. Como crio uma conexão de internet para acessar o provedor via modem?

Vá a *Iniciar, Configurações* e *Painel de Controle*. Em *Conexões de rede*, clique em *Criar uma nova conexão*, dê *Avançar*, selecione *Conectar-me à internet* e aperte *Avançar*. Marque *Configurar minha conexão manualmente* e *Avançar*. Selecione *Conectar-me usando um modem dial-up* e dê *Avançar*. Escreva o nome do provedor, dê *Avançar*, digite o telefone da conexão e dê *Avançar*. Em *Nome de usuário*, escreva o login de conexão. Em *Senha* e *Confirmar senha*, escreva a senha de conexão. Clique em *Avançar*, em *Adicionar um atalho para conexão à área de trabalho* e em *Concluir*.




Para acessar a internet via modem, basta seguir os passos deste procedimento

112. Não uso o programa *Windows Messenger* e quero removê-lo, mas não consigo. O que devo fazer?

O Windows XP traz como padrão o *Windows Messenger*, e não apresenta a opção de remover esse software. Mas existe uma forma de eliminar o programa do sistema. Para isso, localize e abra o arquivo *SYSOC.INF* no diretório *\Windows\inf*. Depois, procure a linha *msmsgs = msgrocm.dll, OcEntry, msmsgs.inf,hide,7*.

Remova a palavra *'hide'*, deixando a linha assim: *msmsgs = msgrocm.dll,OcEntry, msmsgs.inf,,7*.

Salve o arquivo e abra o *Painel de Controle*. Na sessão *Adicionar ou Remover Programas*, desmarque o item *Windows Messenger*.




Esse programa vem instalado por padrão no Windows XP, mas é possível removê-lo

113. Na hora de sair da internet, sou obrigado a puxar o cabo do telefone atrás do micro ou reiniciar o PC, pois o ícone de conexão não aparece ao lado do relógio do Windows. Existe alguma forma mais simples de desconectar?

Sim. Para isso, clique no menu *Iniciar* do Windows, em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Dê um duplo clique em *Conexões de Rede*. Com o botão direito do mouse, acesse o item referente à sua conexão e escolha *Propriedades*.

Marque a opção *Mostrar ícone na área de notificação quando conectado* e dê *OK*. A partir daí, para se desconectar, clique com o botão direito do mouse no ícone da conexão, ao lado do relógio do Windows, e pressione *Desativar*.




Você não precisa puxar o cabo. Basta configurar o micro para exibir o ícone de conexão

114. Sou usuário do sistema operacional Windows XP e meu micro faz parte de uma pequena rede doméstica. Quero alterar o nome de um dos computadores conectados, mas não consigo. O que devo fazer?

Para alterar o nome do computador no Windows XP, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone *Meu Computador* e, em seguida, entre em *Propriedades*.

Na janela que aparecer na tela, acesse a aba *Nome do computador* e aperte o *botão Alterar*. Em seguida, vá ao campo *Nome do computador* e digite o nome que você deseja aplicar ao seu micro.

Para finalizar, aperte *OK* três vezes e clique em *Sim* para reiniciar o micro.




Para alterar o nome do PC, você terá de acessar as Propriedades do Meu Computador

115. O Windows XP conta com um serviço de envio de mensagens a outros PCs conectados na mesma rede. Como meu micro não está ligado em rede, gostaria de removê-lo. Como faço isso?

Vá a *Iniciar, Configurações* e *Painel de Controle*. Abra as *Ferramentas Administrativas* e acesse o item *Serviços*. Clique no arquivo *Mensageiro*.

No campo *Status do serviço*, dê *Parar*, aguarde alguns segundos e aperte *OK*.


O serviço de mensageiro não está relacionado ao *Windows Messenger*. Essa ferramenta apenas transmite mensagens entre computadores conectados à mesma rede. Caso desativado, somente esse tipo de troca de mensagens irá parar de funcionar.



Ao desabilitar o serviço de mensageiro, você não terá problemas com o Messenger

116. Em minha rede local, há um PC com Windows 2000 que pede senha para o usuário *Guest* na hora em que tento acessar alguns arquivos. Só que este usuário não existe. O que devo fazer?

Clique em *Iniciar*, em *Configurações* e em *Painel de Controle*. Abra as *Ferramentas Administrativas*. Acesse o item *Gerenciamento do Computador*. Clique em *Ferramentas de Sistema*, depois em *Usuários e grupos locais* e vá até a pasta *Usuários*. Com o botão direito do mouse, acesse *Convidados e Propriedades*. Desmarque as opções *Usuário deve alterar a senha no próximo logon*, *Usuário não pode alterar a senha*, *A senha nunca expira* e *Conta desativada*. Dê *Aplicar* e *OK* para completar a operação.




Você terá de desabilitar esse usuário para que a mensagem não apareça mais

117. Eu uso o firewall padrão do Windows XP para me proteger contra hackers, porém, minha conexão à internet fica muito lenta quanto ativo esse software. Existe alguma maneira de desabilitá-lo e ligar o firewall apenas quando eu desejar?

Sim, existe. Para isso, vá ao menu *Iniciar*, do Windows, e acesse o item *Configurações*.

Em seguida, abra a opção *Conexões de rede*, clique em *conexão com a internet de alta velocidade, de rede local ou dial-up*, de acordo com suas configurações, e aperte *Propriedades*. Na guia *Avançado*, vá a *Firewall de conexão com a internet* e opte por ativar ou não o firewall. Você pode mudar essa configuração sempre que quiser.




Existe uma chave com a qual você pode ativar ou não o firewall sempre que quiser

118. Sempre que desconecto o cabo de rede ou desligo o roteador, meu micro mostra uma mensagem de erro informando que o cabo de rede está desconectado. Como desabilito essa opção?

Clique em *Iniciar* e em *Propriedades*. Na janela *Propriedades*, vá à aba *Barra de tarefas* e habilite a opção *Ocultar ícones inativos*.

Depois, clique em *Personalizar*. Ao lado do item *Conexão Local*, você encontra uma lista de opções. É nela que você pode alterar o comportamento do ícone na barra de tarefas, incluindo as mensagens de erro.

Para desabilitá-lo, escolha a opção *Sempre Ocultar*. Assim, todas as mensagens desses ícones serão desativadas.




Você pode eliminar as mensagens de erro ao entrar na aba Propriedades do Windows

119. Ao instalar o Windows XP, procurei o protocolo *NetBEUI*, mas ele não consta na lista de protocolos. Preciso dele para me comunicar com outras redes. Onde o encontro?

O protocolo *NetBEUI* realmente não vem instalado por padrão no Windows. Para fazer isso, acesse as *Propriedades da rede* e clique no botão *Instalar*.

Na janela de serviços, selecione a opção *Protocolo* e pressione *Adicionar*. Escolha o botão *Com disco*. Nessa etapa, você precisa inserir o disco de instalação do Windows XP.

Em seguida, indique o seguinte diretório para iniciar a instalação do protocolo: *ValueAdd\msft\net\netbeui*. Para finalizar o procedimento, basta apertar *OK*.




Você precisará do CD-ROM de instalação do Windows para instalar o protocolo

120. Trabalho em uma rede formada por cem PCs com Windows XP. Quando um dos micros acessa a rede local, por meio do ícone *Meus locais de rede*, a máquina efetua uma busca em todos os computadores procurando impressoras ou diretórios compartilhados. Além de ser um processo demorado, essa busca gera grande tráfego. Como faço para desativar esse recurso?

Vá a *Iniciar* e *Explorar*. Clique em *Ferramentas* e em *Opções de pastas*. Na aba *Modo de exibição*, localize na lista da caixa *Configurações avançadas* a opção *Procurar pastas e impressoras de rede automaticamente* e a desative.

Para concluir o processo, clique no botão *OK*.



É possível eliminar o procedimento de busca ao configurar o Windows

Termo	Páginas
Área de Trabalho	9, 20, 35, 42, 44, 45, 47, 48, 79, 57 e 61
Atalho	44, 47, 49 e 61
Atualizações	37
Backup	25, 29 e 34
Barra de Status	50
Barra de Tarefas	50, 54, 56 e 64
Boot	26 e 31
Cabo de rede	64
CD-ROM	9, 11, 23, 46 e 53
Conexão	9, 13, 32, 35, 58, 59, 61, 62 e 64
Desfragmentador	28
Disco Rígido	16, 19, 26, 28 e 39
Disquete	26 e 53
DOS	12 e 27
Drive	9, 15, 22, 23, 24, 26 e 53
Extensão(ões)	6, 8 e 46
Fax	7, 11, 54 e 60
Firewall	32, 33 e 64
Fonte	15 e 45
Hardware	14, 24, 45, 48 e 59
Ícone	7, 10, 16, 17, 20, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 60, 62, 64 e 65
Impressora	7, 60, 65
Inicialização	18, 26, 31 e 37
Internet	13, 16, 30, 32, 45, 36, 50, 58, 59, 61, 62 e 64
Localizar	6, 31 e 42
Login	55, 56 e 61
Logoff	18 e 56
Logon	18, 51, 55, 56 e 63
Mensagem	10, 14, 30, 33, 34, 46 e 64
Meu Computador	16, 18, 20, 22, 27, 39, 40, 47, 49, 50, 52 e 59
Meus Documentos	53
Mouse	7, 25 e 48
NTFS	38 e 39
Placa(s)	11, 15 e 24
Português	36 e 43
Rede local	59, 60, 63 e 64
Regedit	14, 17, 21, 34, 37, 40, 44, 53, 55 e 57
Relógio	33, 50 e 62
Remota(o)	9, 35 e 36
Scandisk	26
Senha	18, 28, 31, 32, 34, 51, 55, 61 e 63
Service Pack	13, 25 e 57
Teclado	7, 10, 12, 43, 45
Temporários	16, 20 e 58
Vírus	30, 31 e 59
Windows 2000	53, 56 e 63
Windows 98	6 e 8
Windows Explorer	24, 27, 46, 47 e 52
Windows Me	6, 52, 61 e 63
Windows Messenger	61 e 63
Windows Update	36

REVISTINHA DO CD-ROM

Informática Prática e Descomplicada

Parte integrante da Edição Especial de 10º Aniversário da Revista do CD-ROM. Não pode ser vendido separadamente



EDITORA EUROPA

Rua M.M.D.C., 121
CEP 05510-021 São Paulo - SP
Fax: (0xx11) 3819-0538
www.europanet.com.br